JT65-HF Image Controller Lite

- 1. このプログラムは FTP の設定が面倒だったので 簡単に また プログラムをコンパクトにするため 重複部分の削除を行ったものです。
- すでに JT65-HF Image Controller をお使いの方は この セットアップは 必ず同じフォルダーに インストールしてください。 すでに ある サーバー関係のデータを継承します。 新しいフォルダーに インストールした場合はすべて再設定になります。
- 3. すでに JT65-HF Image Controller を使用されておりで同じフォルダーにインストールした場合
 - a. インストール完了後、ディスクトップに Controller_Lite というアイコンが出来ますので 起動してください。
 - b. 起動後、 コールサインをインプットするように 指示されますので インプットし OK ボタンを 押してください。コールサインのみで /1 /mm等は付けないでください。
 - c. 起動後 しばらくすると下記画面が表示されます。



表示された項目はすでにJT65-HF Image Controller で設定された内容になってい るはずですが 再度チェックをして 間 違っていれば修正をしてください。 デジサイトをお使いでなければ、この状 態で、 インターネットにつながってい ることを確認して Who is on air にチェ ックを入れると HYBRID のみの使用 は可能となります。

デジサイトをお使いの方は デジサイト を使用 にチェックを下でください。

d. デジサイトを使用する場合

デジサイトを使用するにチェックを入れてください。

Set	ТХ	RX	HTML Pic	HTML/Vid	eo Slid	e O	hers
MyCa	ų	JQ	1HDR		☑日本	語モード	:
JT65-HF Log Dir PSK Front Dir WSJT-X Log Dir 運用周波数		C:\JT65	C:\JT65-HF_Controller				Set
		C:\Varif	C:\VariFront				Set
		C:\User	C:\Users\PCUser\AppData\Local\WSJT-X				
		Choose	Choose Frequency			~	Edit
	HTMLボッブ ビデオボッブ 送信画像係	Pップ Pップ そ	 戸 レポ・ □ デジ・	ート自動受(サイトアップ)	── 便用 言]〜ド		
Ser	ver Setting	1					
FTPデータ取		込	デジサイト	サーバ	ド サーバ接続試験		史
	登錄内容確	22	画像転送	サーバ	デジサ	个表示	ŧ
	ill	Name		SI	IR	His	Data
His Ca		Mv:		🗹 Fr	ee Text	My R	epor
His Ca Digi :		100 B		the second se			0.000

FTP データ取込ボタンが表示されます。 ボタンをしてください。

再起動の指示が出ますの ControllerLite を再起動してください。

再起動すると FTP データがすべて設定 されているはずですので 登録内容確認 ボタン、 あるいは デジサイトサーバ ーボタン、画像転送サーバとのボタンを 押して設定内容を確認してください。

デジサイトを一つだけお使いの方は デ ジサイトサーバ=画像転送サーバとなり ますが 2 つ以上 お使いの方は それ ぞれ 設定をお願いします。

なお、デジサイトのマスターを探して 登録名称を 探すようにしてありますの で 表示された デジサイトを登録する 必要があります。 また、画像転送サーバ はコントローラに登録されている貴局の コマンド名称で二つ以上のコマンドをお 使いの方は それぞれ登録してくださ い。

d. 最終確認

設定が正しいかどうかを 実際に確認するには サーバー接続試験ボタンを押して 画像のアップロードや ダウンロード、削除が確認できます。 また、 デジサイト表示ボタンで 現状のデジサイトが確認できます。 これらの試験で正しく画像がアップロードできない、ダウンロードが出来ない、あるいは デジサイトが表示 できない場合は 設定内容に間違いがある場合が 多いので 設定を確認してください。

- 4. JT65-HF Image Controller を使われおらず 新たに設定する場合
 - a. デジサイトを使用するにチェックを入れ FTP データ取込ボタンを押すと すでに使用されている設定値 がないため新たに設定が必要です。 下記の画面が現れます
 - b. DigiSite はコールサインのままにしてください。 スペースや/ スラッシュなどはダメです。

FTP Server : FTP サーバを入れてください Use ID : ユザーID を入れてください Password : パスワード Directory : サーバー内に新たなフォルダーを作成する場合、 サーバーによっては FTP でログイン 時に 必要な場合もありますので プロバイダーごとの説明書を確認してください。

DigiSite URL : デジサイトの URL を書き込みます。

🚽 DigiSite Server		3 <u>866</u>		X
TX Picture Se	erver		Save	Setting
Digi Site FTP Server User ID Password Directory Digi Site URL Sigi Site List	XX0XX	~ (OUS	O JA

c. すべての書き込みが完了すると Save Setting ボタンをしてください。

🖶 DigiSite Server		2 <u>-22</u>		×
TX Picture Se	erver		Save	Setting
Digi Site	XX0XX	~	o us	⊖ ja
FTP Server	TP Server ftp.xxxx.xxx			
User ID	aaaaaa			
Password	bbbbbb			
Directory				
DigiSite URL	www.xxxx.xx			
SigiSite List				

d. 下記の画面が現れますが そのまま Save Setting ボタンを押してください。

🖳 My Server		_		×
TX Picture S	erver	[Save Se	tting
CMD Name	XX0XX	~		
FTP Server	ftp.xxxx.xxx			
User ID	aaaaaa			
Password Directory	bbbbbb	_		
Server URL	http://www.xxxx.xx/			
Master List				

e. 設定が正しいかどうかを 実際に確認するには サーバー接続試験ボタンを押して 画像のアップロードや ダウンロード、削除が確認できます。 また、 デジサイト表示ボタンで 現状のデジサイトが確認できま す。 これらの試験で正しく画像がアップロードできない、ダウンロードが出来ない、あるいは デジサイトが表 示できない場合は 設定内容に間違いがある場合が 多いので 設定を確認してください。

5. 運用開始は Who is on air にチェック入れてください。

マニュアルはまだ作成していませんが、多くのボタンが以前のバージョンではありましたが ほとんどが 右クリックによるメニュ方式に変更にしております。 例えば TX タブで 画像を右クリックすると そ こで行うことが出来るメニュが表示されます。 また、TX 画像部分のみではなく その場所で必要な処理 は右クリックで表示するようにしていますので 右クリックを多用してください。

